



Dokumentation

**INNEO**<sup>®</sup>  
That's IT.

# Neue Lizenz für Startup TOOLS einspielen

Nach dem Erwerb einer zusätzlichen Lizenz oder der Verlängerung einer Subscriptionslizenz, ist die Lizenzdatei einzuspielen.

Die Lizenzdatei erhalten Sie von unserem Lizenzmanagementservice [ilc@inneo.com](mailto:ilc@inneo.com).


Neue Lizenz einspielen für:

- Startup TOOLS 6.0 und neuer
- Startup TOOLS 2018



## Startup TOOLS 6.0 und neuer


Speichern Sie die neue Lizenzdatei in einem temporären Verzeichnis auf Ihren Lizenzserver.



*Speichern der neuen Lizenzdatei*

Wechseln Sie in den Ordner


C:\Program Files (x86)\GENIUS TOOLS\GENIUS TOOLS FlexNet Server\licenses\GENIUS und erstellen Sie eine Kopie der Datei license.dat.



*Backup der license.dat erstellen*

Wechseln Sie in den Ordner

C:\Program Files (x86)\GENIUS TOOLS\GENIUS TOOLS FlexNet Server\bin und starten Sie die Datei reconfigure mit Administratorrechten.




*reconfigure als Administrator ausführen*




Dokumentation: Neue Startup TOOLS Lizenzdatei auf den Server einspielen

1. Wählen Sie die Option „GENIUS TOOLS FlexNet Server neu konfigurieren“ und klicken Sie auf „Weiter“.




2. Wählen Sie Ihre neue Lizenzdatei und klicken Sie auf „Weiter“.






Dokumentation: Neue Startup TOOLS Lizenzdatei auf den Server einspielen

3. Aktivieren Sie alle Optionen und klicken Sie auf „Installieren“.



4. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf „Weiter“.




5. Schließen Sie das Fenster mit der Option „Fertigstellen“.




## Startup TOOLS 2018

Speichern Sie die neue Lizenzdatei im Ordner „licenses“ der Startup TOOLS.  
z. B. unter P:\licenses



*Speichern der neuen Lizenzdatei*

Wechseln Sie in das Verzeichnis P:\software\i486\_nt und starten Sie die Datei „SUT\_Configuration.exe“ mit Administratorrechten.



*SUT\_Configuration.exe starten*

6. Öffnen Sie im Konfigurator das „Admin Interface“.





Dokumentation: Neue Startup TOOLS Lizenzdatei auf den Server einspielen

- Zur Anmeldung ist ein Account notwendig. Im Auslieferungszustand ist kein Passwort vergeben. Der Benutzername lautet „admin“.

Der Server meldet: "Startup TOOLS 2018 Administration".

Warnung: Ihr Benutzername und Ihr Kennwort werden per Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung gesendet.

admin

Kennwort

Anmeldedaten speichern

OK  Abbrechen

- Durch einen Klick auf „Re-Initialize databases“ wird die Lizenzdatei eingelesen und die Anzahl der verfügbaren Lizenzen aktualisiert.

**Startup TOOLS 2018**  
ENGINEERING PERFORMANCE

**Number of available licenses:** 10 (10)  
**License expiration:** Permanent  
**Service-Version:** Startup TOOLS 2018 M040 (13.0.70.3804)  
**Share name:**

**Server Operating System:** Microsoft Windows  
**Service-Pack:** NULL  
**Server MAC-address:**  
**TCP port:**

**Licenses:**

License-Key	Number of available licenses	License expiration
	10	Permanent

**Used licenses:**

Select	TYPE	Username	Computername	IP address	MAC-ID
--------	------	----------	--------------	------------	--------

**Loaded databases:**

Select	Database name:	Location
<input type="checkbox"/>	SUT	D:\STOOLS\CONFIGURATION\DATABASE\SUT.ABS

**Working period:**  
Startup database at: 06:00 Shutdown database at: